



## SELEÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DE CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO

Antes de utilizar um código de recolhimento, as Unidades Gestoras deverão **obrigatoriamente** selecioná-lo e informar alguns parâmetros. Caso a Unidade Gestora (UG) não selecione/parametrize o código, não será possível o recolhimento por meio dele.

Para selecionar e parametrizar um código de recolhimento, o usuário deverá adotar os procedimentos descritos a seguir.

### 1. Acesse a transação >ATUCODGR.

```
__ SIAFI0000 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA) _____
00/00/00 00:00                                     USUARIO : USUARIO

                ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

      ( _ )  ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA
      ( _ )  CI          CENTRO DE INFORMACAO
      ( _ )  CONFORM     CONFORMIDADE
      ( _ )  CONTABIL    CONTABIL
      ( _ )  CONTASROL   ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA
      ( _ )  CPR         CONTAS A PAGAR E A RECEBER
      ( _ )  DEPCTU     DEPOSITO CONTA UNICA
      ( _ )  DIVIDA     DIVIDA PUBLICA
      ( _ )  DOCUMENTO  DOCUMENTOS DO SIAFI
      ( _ )  ESTMUN     ESTADOS E MUNICIPIOS

                                                                CONTINUA

COMANDO: >ATUCODGR_____
PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF8=AVANCA
```

### 2. Digite no campo **CODIGO RECOLHIMENTO** o código a ser selecionado (sem o dígito verificador) e tecla **F5** (SELECIONA CODIGO).

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR) _____
00/00/00 00:00                                     USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO           : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____

PF1=AJUDA  PF3=SAI  PF4=COPIA  PF5=SELECIONA CODIGO
```

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: [geare.cofin@tesouro.gov.br](mailto:geare.cofin@tesouro.gov.br).

**3. Será apresentada a tela de parametrização, conforme abaixo:**

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE
IMPRESSAO   DEPOSITO    CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
  I         - - -      -      -      - - -      -

MOTIVO:
____
____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

**4. O campo OPERACAO indica se o código será incluído, alterado, excluído ou reincluído.**

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000          CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE      GRU    PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE
IMPRESSAO   DEPOSITO    CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
  I         - - -      -      -      - - -      -

MOTIVO:
____
____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- Para códigos ainda não parametrizados, esse campo virá preenchido com **I** (inclusão);

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco: [geare.cofin@tesouro.gov.br](mailto:geare.cofin@tesouro.gov.br).



- Para códigos já parametrizados, o usuário deverá preencher com **A**, para alteração dos parâmetros, ou **E**, para exclusão da parametrização;
- Para um código cuja parametrização foi excluída, esse campo virá preenchido com **R** (reinclusão). Neste caso, o usuário **não** poderá alterar os parâmetros antes de sua reinclusão. Tecla **Enter** e confirme. Para alterar os parâmetros reincluídos, recomece a partir do item 1.

5. O campo **MEIO DE IMPRESSÃO** indica por quais meios a GRU poderá ser impressa.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000                    CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO    MEIO DE GRU    PAGAMENTO CAMPO    USO SOMENTE
             IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
I           - - - -      -      -      - -      -

MOTIVO:
____
____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **1**, para impressão da GRU no sítio do Tesouro Nacional;
- **2**, para impressão da GRU por meio do Aplicativo Local fornecido pelo Tesouro Nacional;
- **3**, para impressão da GRU em sítio próprio do órgão.

Neste campo, poderão ser escolhidos 1, 2 ou 3 meios de impressão, ou seja, as opções são cumulativas. São possíveis as seguintes escolhas: somente **1**; somente **2**; somente **3**; **1 e 2**; **1 e 3**; **2 e 3**; **1, 2 e 3**.



6. O campo **GRU DEPOSITO** indica se o recolhimento pode ser feito por meio de depósito (sem guia impressa).

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)_____  
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO  
  
UG/GESTAO          : 000000 / 00000  
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000                CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: _____  
  
UG/GESTAO : 000000 / 00000  
  
CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO  
  
OPERACAO  MEIO DE      GRU  PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE  
          IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI  
I         - - - -      -      -      - - -      -  
  
MOTIVO:  
_____  
_____  
  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **N** (não), para **não** permitir pagamento por meio de depósito;
- **S** (sim), para permitir pagamento por meio de depósito.

A GRU DEPÓSITO **não** possui o campo “Número de Referência”, nem valores de acréscimos e deduções.



7. O campo **PAGAMENTO CHEQUE** informa se o pagamento poderá ou não ser realizado por meio de cheque.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000                    CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO  MEIO DE      GRU  PAGAMENTO  CAMPO  USO SOMENTE
          IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
   I      - - -      -      -          - -      -

MOTIVO:
_____  

_____

PF1-AJUDA PF3-SAI PF12-RETORNA
```

Esta restrição só se aplica à **GRU Simples**.

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **N** (Não), para gerar um aviso na GRU para **não** receber em cheque;
- **S** (Sim), para autorizar o pagamento com cheque.



8. O campo **CAMPO OBRIG** estabelece a obrigatoriedade do preenchimento dos campos **Número de Referência** e **Recolhedor**.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000                    CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO   MEIO DE      GRU    PAGAMENTO  CAMPO  USO SOMENTE
           IMPRESSAO  DEPOSITO  CHEQUE    OBRIG  INTRA-SIAFI
   I       - - -      -      -      - - -      -

MOTIVO:
_____  

_____

PF1-AJUDA PF3-SAI PF12-RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **1**, para tornar obrigatório o preenchimento do campo **NUMERO DE REFERENCIA**;
- **2**, para tornar obrigatório o preenchimento do campo **RECOLHEDOR**.

Neste campo, as opções são cumulativas, ou seja, são possíveis as seguintes escolhas: somente **1**; somente **2**; **1 e 2**.



9. O campo **USO SOMENTE INTRA-SIAFI** indica se o código será utilizado somente para GRU intra Siafi.

```
__ SIAFI0000-TABARREC-CODRECOL-ATUCODGR (ATUALIZA COD. RECOLHIMENTO GR)____
00/00/00 00:00                                USUARIO : USUARIO

UG/GESTAO          : 000000 / 00000
CODIGO RECOLHIMENTO: 00000                    CODIGO RECOLHIMENTO PARA COPIA: ____

UG/GESTAO : 000000 / 00000

CODIGO      : 00000-0 - NOME DO CODIGO DE RECOLHIMENTO

OPERACAO  MEIO DE GRU  PAGAMENTO CAMPO  USO SOMENTE
          IMPRESSAO DEPOSITO CHEQUE  OBRIG  INTRA-SIAFI
   I      - - -      -      -      - -      -

MOTIVO:
_____  

_____

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
```

Este campo pode assumir os seguintes valores (para visualizar as opções, tecla **F1**):

- **N** (Não – Rede Bancária e Intra-Siafi), para permitir a arrecadação pela rede bancária;
- **S** (Sim – Somente GRU Intra-Siafi), para **não** permitir a arrecadação pela rede bancária.

Nos códigos do tipo **5xxxx-x** ou **7xxxx-x**, deverá ser informada a opção **S** (Sim), ou seja, devem ter somente utilização intra-Siafi.



10. Para finalizar o procedimento, preencha o campo **MOTIVO** e tecla **Enter**.

**OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**

1. A parametrização também poderá ser efetuada por meio da transação **>CONCODGR**, conforme procedimento a seguir:
  - 1.1. Acesse a transação **>CONCODGR**;
  - 1.2. Informe o código a ser parametrizado no campo **CODIGO RECOLHIMENTO** ou tecla **Enter** para listar todos os códigos e posicione o cursor no código desejado;
  - 1.3. Tecla **F2** (DETALHA);
  - 1.4. Tecla **F5** (SELECIONA CODIGO).
  - 1.5. Siga os passos a partir do item 3.
2. Feita a parametrização, o código de recolhimento estará disponível para uso no sítio do Tesouro Nacional ou no Aplicativo Local somente **no dia seguinte**. Para uso Intra-Siafi, o uso é imediato. É importante lembrar que, para a utilização no Aplicativo Local, será necessário atualizar o pacote de dados para que as atualizações sejam realizadas.
3. Para consultar os códigos parametrizados, acesse a transação **>CONCODGR**, informe a Unidade Gestora e a Gestão e tecla **F5** (COD.SELECIONADOS).
4. Para visualizar os detalhes dos códigos parametrizados, posicione o cursor no código desejado e tecla **F2** (DETALHA PARAMETROS).
5. Para atualizar os parâmetros, na tela de detalhamento do código parametrizado, tecla **F4** (ATUALIZA PARAMETROS) e siga as orientações do item 1.